



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

**VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN (VRE) KONTROLÜ İÇİN KORUYUCU
ÖNLEMLER TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_032	06.08.2012	02.01.2023	1	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

02.01.2023

TEMOS standartları doğrultusunda talimat gözden geçirildi.
Logo değiştirildi.

01

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



**VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN (VRE) KONTROLÜ İÇİN KORUYUCU
ÖNLEMLER TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_032	06.08.2012	02.01.2023	1	3

1. AMAÇ

VRE enfeksiyonlarını veya kolonizasyonunu önlemek için gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, olası salgınları önlemektir.

2. KAPSAM

Hastane içinde VRE saptanması halinde alınacak önlemleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Hekimler, hemşireler, Enfeksiyon Kontrol Ekibi bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR:-

4.1. Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi'ni tanımlar.

5. KISALTMALAR:

5.1. EKK: Enfeksiyon Kontrol Kurulu

5.2. VRE: Vankomisine Dirençli Enterokok

6. UYGULAMA

6.1. En ufak bir gecikme VRE'nin daha da yayılması ve kontrol çabalarını zorlaştırmasına neden olacağından, rutin veya başka amaçlı kültürlerde VRE saptanır saptanmaz hemen sıkı temas izolasyon önlemleri alınmalı, Enfeksiyon Kontrol Kurulu haberdar edilmelidir.

6.2. VRE izole edilen birimde çalışan personele izolasyon önlemleri konusunda eğitim verilir.

6.3. VRE'nin hastadan hastaya geçişini önlemek için VRE ile enfekte ya da kolonize hastalar ayrı (özel) odalara, bu mümkün değilse bir odaya toplanmalıdır.

6.4. VRE ile enfekte ya da kolonize bir hastanın odasına girerken standart önlemlere (non-steril eldiven, önlük) uygun hareket edilmelidir.

6.5. Hasta odasından çıkmadan eldivenler ve koruyucu önlük çıkarılmalı, antiseptik sabunla ya da alkol bazlı el antiseptiği ile eller dezenfekte edilmelidir.

6.6. Stetoskop, tansiyon aleti ve termometre gibi tıbbi ekipmanların her hasta için ayrılması ya



**VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN (VRE) KONTROLÜ İÇİN KORUYUCU
ÖNLEMLER TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_032	06.08.2012	02.01.2023	1	3

da kontamine olan hasta grubuna ayrılması sağlanmalıdır.

6.7. Hastanın çıkartıları, çöpleri tıbbi atık torbasında toplanır, atık merkezine gönderilir.

6.8. Günlük odalar % 10'luk çamaşır suyu ile bütün yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Hasta tuvaleti her kullanım sonrası çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Bu odada kullanılan temizlik malzemesi başka bir yerde kullanılmaz.

6.9. VRE ile enfekte hastanın transferi söz konusu olursa, hastanın lezyonları varsa kapatılmalı, hasta taşıyan kişiler önlük ve eldiven giymelidir. Transfer edilen araç transferden sonra dezenfekte edilmelidir.

6.10. VRE ile enfekte ya da kolonize hastaların izolasyon önlemlerinin sonlandırılması için, birer hafta ara ile hastadan alınan 3 rektal sürüntü kültürünün negatif olması gerekir. Çevre yüzeylerinden alınan birer hafta ara ile alınan 3 sürüntü kültürünün negatif olması gerekir.

6.11. Kolonize iken hastaneden taburcu edilip evine gönderilen hastalar yeniden hastaneye başvurma ihtimaline karşı ellerine verilecek uygun bir yazı ile başvuracağı sağlık kurumu uyarılmalıdır.

6.12. VRE ile enfekte yada kolonize hasta taburcu, başka bir servise nakil, bakımevi veya başka bir hastaneye gönderilmesi planlandığında, hastanın gideceği birim VRE izolasyon önlemleri açısından uyarılmalıdır.

6.13. Antibiyotik kullanımı EKK uzman doktoru ile görüşülerek "**Antibiyotik Kontrol Talimatı**"na uygun olarak belirlenmelidir.

6.14. VRE ile enfekte hasta taburcusundan sonra hasta odasının terminal dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. El Hijyeni Talimatı

7.2. Antibiyotik Kontrol Talimatı