



**YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ  
HASTANESİ**

**AMELİYATHANEDE PATOLOJİK NUMUNE TAKİP TALİMATI**

|             |                   |                  |              |                      |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Doküman No: | İlk Yayın Tarihi: | Revizyon Tarihi: | Revizyon No: | Toplam Sayfa Sayısı: |
| HEM_T_90    | 06.03.2013        | 02.11.2022       | RV01         | 3                    |

**REVİZYON DURUMU**

**“Revizyon Tarihi”**

**“Açıklama”**

**“Revizyon No”**

02.11.2022

Hastane logosu değiştirildi.  
Madde 5.2.3 Ameliyathane Porter'ı  
Ameliyathane Teknisyeni olarak değiştirildi.  
Madde 5.10 protokol akışından çıkartıldı.  
Madde 5.14 sekreterlikteki ifadesi derleme ünitesi  
olarak değiştirildi.  
Madde 5.15 protokol akışından çıkartıldı.  
Madde 5.16 laboratuvar ifadesi mikrobiyoloji laboratuvar'ı  
olarak değiştirildi.

1

|                   |                     |                                   |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b> | <b>Kontrol Eden</b> | <b>Onaylayan</b>                  |
| Başhemşirelik     | Kalite Koordinatörü | Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı |



**AMELİYATHANEDE PATOLOJİK NUMUNE TAKİP TALİMATI**

| Doküman No: | İlk Yayın Tarihi: | Revizyon Tarihi: | Revizyon No: | Toplam Sayfa Sayısı: |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| HEM_T_90    | 06.03.2013        | 02.11.2022       | RV01         | 3                    |

**1. AMAÇ**

Ameliyat sırasında alınan doku örneklerinin güvenli bir şekilde patoloji birimine ulaştırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir.

**2. KAPSAM**

Alınan doku örneklerinin tespit edilmesi, etiketlenmesi ve patoloji birimine gönderilmesi faaliyetlerini kapsar.

**3. KISALTMALAR:-**

**4. TANIMLAR**

**Formaldehid:** Alınan doku örneklerinin tespiti ve saklanması için kullanılan kimyasal solüsyondur.

**Spesimen:** Tanı ve tedavi amaçlı olarak ameliyat sırasında alınan tüm doku örnekleri.

**Frozen:** Sonucu ameliyat sırasında öğrenilmek üzere gönderilen spesimen.

**5. SORUMLULAR**

Cerrah, ameliyathane sorumlu hemşiresi, hemşireler, ameliyathane teknisyenleri ve ameliyathane sekreteri sorumludur.

**6. FAALİYET AKIŞI**

**6.1.** Scrub hemşire ameliyat sırasında alınan doku örneğinin nasıl gideceğini cerrahtan öğrenir (frozen ya da normal patoloji).

**6.2.** Frozen olarak gönderilecek örnek ise;

**6.2.1.** Tercihen sayım dışı bir spanç serum fizyolojik ile ıslatılarak doku sarılır.

**6.2.2.** Scrub hemşire frozen doku örneğini ameliyathane teknisyenine teslim eder.

**6.2.3.** Frozena gidecek spesimen cerrahın doldurduğu/doldurduğu “**Patolojik Tetkik Formu**” ile birlikte patoloji ünitesine ameliyathane teknisyeni tarafından teslim edilir.

**6.3.** Normal patoloji ise scrub hemşire doku örneğinin ne olduğunu cerraha sorar ve dokunun adını tekrar ederek ameliyathane teknisyenine teslim eder. Spesimen ameliyat sonuna kadar saklanacak, film çekilecek ya da işaretlenecekse ıslak spanç üzerinde veya spesimenin büyüklüğüne göre tasın içerisinde üstü açık olarak saklanır. Arada ıslatılarak ameliyat sonuna kadar güvenliği sağlanır. Hemşire ve ameliyathane teknisyeni değişiminde mutlaka spesimen teslimi yapılır.

**6.4.** Ameliyathane teknisyeni spesimenin büyüklüğüne göre içerisinde formaldehit bulunan patoloji kutusuna yerleştirir. Solüsyonun dökülmesini engellemek için kavanozun ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

**6.5.** Ameliyathane teknisyeni spesimeni yerleştirirken solüsyonu (formaldehid, alkol, serum fizyolojik) spesimeni tamamen kapatacak şekilde koyar (doku hacminin 10 katı).

**6.6.** Spesimenler çıplak elle tutulmamalı, eldiven kullanılmalıdır. Eğer spesimen bir enstrümanla tutulacaksa dokuya zarar verilmemelidir.



**AMELİYATHANEDE PATOLOJİK NUMUNE TAKİP TALİMATI**

| Doküman No: | İlk Yayın Tarihi: | Revizyon Tarihi: | Revizyon No: | Toplam Sayfa Sayısı: |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| HEM_T_90    | 06.03.2013        | 02.11.2022       | RV01         | 3                    |

- 6.7.** Spesimen kavanozu ya da torbasının dışı kontamine edilmemeli, kontamine olmuşsa dezenfekte edilmelidir.
- 6.8.** Spesimen kavanozu ya da torbasının üzerine; tarih, dokunun adı, kaç adet doku alındığı ve alındığı bölgenin adı, cerrahın adı yazılır ve hastanın barkodu yapıştırılır.
- 6.9.** Ameliyathane hemşiresi , spesimenleri Cerrahın doldurduğu “**Patolojik Tetkik İstek Formu**” ile birlikte derleme ünitesinde bulunan“**Patoloji Numune Kayıt Defteri**”ne kaydını yapar. Bu işlemler sonrası “**El Hijyeni Talimatı**”na uygun olarak el hijyeni sağlanır.
- 6.10.** Elden gönderilen doku örnekleri derleme ünitesinde “**Patoloji Numune Kayıt Defteri**”ne kaydedilir.
- 6.11.** Ameliyatta alınan kültürler hemen mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmelidir. Eğer hemen gönderilemiyorsa buzdolabında saklanmalıdır.
- 6.12.** Kültürler steril koşullarda alınmalı ve sürüntünün ucu kontamine edilmemelidir.
- 6.13.** Yaymalar ve sıvılar cam lam üzerinde ya da kültür tüplerinde hemen laboratuvara gönderilmelidir.
- 6.14.** Anaerob alınan kültürler tercihen anaerob transport besisi yerine alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa oda havası ile karşılaşmaması için hemen ağzı kapatılmalıdır.
- 6.15.** Ampute edilen ekstremiteler hemen sarılmalıdır ve patolojiye gönderilmelidir.

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

- 7.1.** Patolojik Tetkik İstek Formu  
**7.2.** Patoloji Numune Kayıt Defteri  
**7.3.** El Hijyeni Talimatı